

# ANDROID (4.0 e nuovi)

Prima di seguire questo protocollo ti consigliamo di avere sottomano questi dati.

**LA SUA MAIL:** info@ilsuodominio.ch

**LA SUA PASSWORD MAIL:** Passord impostata

**IL SERVER HOST:** rlx9.loginserver.ch

Prima di tutto collegatevi a [webmail.infinityweb.ch](http://webmail.infinityweb.ch) e inserite mail e password.

Sei riuscite ad entrare vuol dire che la mail e password sono corrette e il server è funzionante.

Se non ti ricordi la password contatta Infinity Web Sagl tramite mail a [info@infinitywebsagl.ch](mailto:info@infinitywebsagl.ch) oppure telefonicamente al numero +4144585124 specificando al nostro team che non ti ricordi la password per la mail [esempio@ilsuodominio.ch](mailto:esempio@ilsuodominio.ch) e vuoi che ti venga recapitata.

Se avete modificato personalmente la password e non c'è lo avete comunicato, possiamo resettarne una nuova.

Se hai creato l'indirizzo mail sul mio pannello oppure ti è stata creato e se la descrizione sopra ha funzionato, puoi aggiungerlo in ANDROID (4.0 e nuovi). Per fare ciò, procedere come segue:



## 1. INIZIA

Apri l'app "Mail" sul tuo dispositivo Android e aggiungi un account di posta elettronica. Questo processo può variare leggermente a seconda del produttore del dispositivo e del software.

Seleziona "Altro (POP3 / IMAP)" come tipo di account.



## 2. SELEZIONE

Selezionare "Configurazione manuale" in modo da poter effettuare tutte le impostazioni richieste.



## 3. INSERISCI DATI

Protocollo: selezionare «POP3» o «IMAP». Ti consigliamo di accedere alle e-mail con IMAP, poiché le e-mail sono archiviate qui sul server. Ciò significa che puoi leggere le e-mail anche da altri computer e dispositivi mobili. Con POP3, le email vengono eliminate sul server dopo essere state scaricate sul dispositivo Android.

Indirizzo e-mail: inserire l'indirizzo e-mail da configurare.

Nome utente: inserire l'indirizzo e-mail da impostare come nome utente.

Password: la password che hai assegnato per impostare l'indirizzo e-mail in Il mio pannello. Se non ti ricordi la password contatta Infinity Web Sagl tramite mail a [info@infinitywebsagl.ch](mailto:info@infinitywebsagl.ch) oppure telefonicamente al numero +41445851244.

Server IMAP / POP3: inserisci «rlx9.loginserver.ch». Ciò garantisce che il certificato SSL sia richiesto da «infinityweb.ch» e nessun certificato viene emesso l'avviso.

Tipo di sicurezza: selezionare «Nessuno», «TLS» o «SSL».

Ora premi «Avanti».



#### 4. SPECIFICHE SSL E PORTA

La porta per il server di posta in arrivo dipende dal protocollo selezionato (IMAP o POP3) e dall'attivazione o meno di SSL. A seconda della costellazione, seleziona la seguente porta:

- \* IMAP senza SSL: 143
- \* IMAP con SSL: 993
- \* POP3 senza SSL: 110
- \* POP3 con SSL: 995

Quindi premere «Avanti».



#### 5. CONFIGURAZIONE DEL SERVER DI USCITA

Nome utente: inserire l'indirizzo e-mail da configurare.

Password: la password che hai assegnato per impostare l'indirizzo e-mail in Il mio pannello. Se non conosci la password, utilizza le nostre istruzioni per modificare la password dell'e-mail.

Server SMTP: inserisci «rlx9.loginserver.ch». Ciò garantisce che il certificato SSL sia richiesto da «infinityweb.ch» e nessun certificato viene emesso l'avviso.

Tipo di sicurezza: selezionare «Nessuno», «TLS» o «SSL».

Porta: immettere "587" senza SSL, "465" con SSL.

Ora premi «Avanti».



## 6. CONCLUSIONE

Risultati della traduzione

Fornisci un nome account e un nome personale prima di completare la configurazione. Entrambi i valori possono essere definiti liberamente. Per il tuo nome, di solito inserisci il tuo nome e cognome o il nome dell'azienda.

Per completare la configurazione, fare clic su «Fine configurazione».