

# APPLE – OUTLOOK PER MAC

Prima di seguire questo protocollo ti consigliamo di avere sottomano questi dati.

**LA SUA MAIL:** info@ilsuodominio.ch

**LA SUA PASSWORD MAIL:** Passord impostata

**IL SERVER HOST:** [rlx9.loginserver.ch](http://rlx9.loginserver.ch)


Prima di tutto collegatevi a [webmail.infinityweb.ch](http://webmail.infinityweb.ch) e inserite mail e password.

Sei riuscite ad entrare vuol dire che la mail e password sono corrette e il server è funzionante.

Se non ti ricordi la password contatta Infinity Web Sagl tramite mail a [info@infinitywebsagl.ch](mailto:info@infinitywebsagl.ch) oppure telefonicamente al numero +4144585124 specificando al nostro team che non ti ricordi la password per la mail [esempio@ilsuodominio.ch](mailto:esempio@ilsuodominio.ch) e vuoi che ti venga recapitata.

Se avete modificato personalmente la password e non c'è lo avete comunicato, possiamo resettarne una nuova.

Se hai creato l'indirizzo mail sul mio pannello oppure ti è stata creato e se la descrizione sopra ha funzionato, puoi aggiungerlo in OUTLOOK PER MAC. Per fare ciò, procedere come segue:



## 1. INIZIA

Avvia Outlook sul tuo Mac e poi clicca su "Account" sotto "Strumenti" per accedere alla gestione degli account di posta.



## 2. SELEZIONE

Ci sono diverse opzioni tra cui scegliere sotto "Aggiungi account". Seleziona «Account di posta elettronica».

## 3. INDIRIZZO EMAIL

Indirizzo e-mail: inserire l'indirizzo e-mail da configurare.

Password: la password che hai assegnato per impostare l'indirizzo e-mail in Il mio pannello. Se non ti ricordi la password contatta Infinity Web Sagl tramite mail a [info@infinitywebsagl.ch](mailto:info@infinitywebsagl.ch) oppure telefonicamente al numero +41445851244

Disattivare l'opzione "Configurazione automatica".

## 4. CONFIGURAZIONE AVANZATA

Dopo aver inserito il tuo indirizzo e-mail e la password, la finestra verrà espansa per consentirti di inserire ulteriori impostazioni.

Nome utente: inserire l'indirizzo e-mail da impostare come nome utente.

Tipo: selezionare «POP» o «IMAP». Ti consigliamo di accedere alle e-mail con IMAP, poiché le e-mail sono archiviate qui sul server. Ciò significa che puoi leggere le e-mail anche da altri computer e dispositivi mobili. Con POP, le email vengono eliminate dal server dopo essere state scaricate sul Mac.

Server in entrata e in uscita: inserisci «rlx9.loginserver.ch».

Se desideri utilizzare la «Crittografia SSL», attiva «Utilizza SSL per la connessione».

Regolare le porte corrispondenti.

La porta per il server di posta in entrata dipende dal protocollo selezionato (POP o IMAP) e dall'attivazione o meno di SSL. A seconda della costellazione, seleziona la seguente porta:

\* IMAP senza SSL: 143


\* IMAP con SSL: 993

\* POP senza SSL: 110

\* POP con SSL: 995

Immettere la porta "587" sul server di posta in uscita senza SSL, con SSL "465".

Quindi fare clic su "Aggiungi account".



## 5. PIÙ CONFIGURAZIONI

La configurazione di base dell'account di posta elettronica è ora completa.

Per poter ricevere e inviare e-mail è necessario effettuare ulteriori impostazioni:

Descrizione dell'account: la descrizione dell'account può essere scelta liberamente.

Nome completo: inserisci qui, ad esempio, il tuo nome e cognome o il nome dell'azienda. (Questa impostazione può essere selezionata liberamente.)

Indirizzo e-mail: qui viene visualizzato l'indirizzo e-mail da impostare.

Ricontrolla le informazioni sul server in entrata e in uscita.

Quindi fare clic su "Altre opzioni" per regolare l'autenticazione SMTP.



The screenshot shows a dialog box titled "Einstellungen für: login-XX.hoststar.ch". It contains the following elements:

- Authentifizierung:** A dropdown menu currently showing "Eingangsserver verwenden"-Info.
- Benutzername:** An empty text input field.
- Kenntwort:** An empty text input field.
- Nicht qualifizierte Domäne:** An empty text input field.
- At the bottom left, a blue link: [Informationen zu IMAP-Einstellungen](#).
- At the bottom center, a button labeled "Abbrechen".
- At the bottom right, a blue button labeled "OK".

## 6. PIÙ OPZIONI

I nostri server di posta richiedono l'autenticazione SMTP per inviare e-mail. In «Autenticazione», selezionare «Utilizza informazioni server in entrata» e quindi fare clic su «OK».

## 7. CONCLUSIONE

Tutte le impostazioni per il tuo indirizzo e-mail in Outlook per Mac sono state ora effettuate.