

# WINDOWS – WINDOWS PHONE 7/8/8.1

Prima di seguire questo protocollo ti consigliamo di avere sottomano questi dati.

**LA SUA MAIL:** info@ilsuodominio.ch

**LA SUA PASSWORD MAIL:** Passord impostata

**IL SERVER HOST:** [rlx9.loginserver.ch](http://rlx9.loginserver.ch)

Prima di tutto collegatevi a [webmail.infinityweb.ch](http://webmail.infinityweb.ch) e inserite mail e password.

Sei riuscite ad entrare vuol dire che la mail e password sono corrette e il server è funzionante.

Se non ti ricordi la password contatta Infinity Web Sagl tramite mail a [info@infinitywebsagl.ch](mailto:info@infinitywebsagl.ch) oppure telefonicamente al numero +4144585124 specificando al nostro team che non ti ricordi la password per la mail [esempio@ilsuodominio.ch](mailto:esempio@ilsuodominio.ch) e vuoi che ti venga recapitata.

Se avete modificato personalmente la password e non c'è lo avete comunicato, possiamo resettarne una nuova.

Se hai creato l'indirizzo mail sul mio pannello oppure ti è stata creato e se la descrizione sopra ha funzionato, puoi aggiungerlo in WINDOWS PHONE 7/8/8.1. Per fare ciò, procedere come segue:




## 1. INIZIA

Seleziona l'app "Impostazioni" sul tuo telefono Windows, quindi fai clic sulla voce "Account di posta elettronica e altro"



## 2. AGGIUNGI

Ora seleziona la voce "Aggiungi account" per configurare un nuovo account di posta elettronica.



## 3. TIPO DI CONTO

Seleziona il tipo di account "Altro account".



## 4. DATI DI ACCESSO

Inserisci qui i tuoi dati di accesso e poi clicca su "Accedi".

Indirizzo e-mail: inserire l'indirizzo e-mail da configurare. Se non sei sicuro che l'indirizzo sia già stato impostato sul server, controlla le istruzioni per impostare un indirizzo e-mail in Il mio pannello.

Password: la password che hai assegnato per impostare l'indirizzo e-mail

in Il mio pannello. Se non ti ricordi la password contatta Infinity Web Sagl tramite mail a [info@infinitywebsagl.ch](mailto:info@infinitywebsagl.ch) oppure telefonicamente al numero +41445851244

Dopo aver inserito i tuoi dati, clicca su «Ulteriori impostazioni».



## 5. CONFERMA

Quindi fare clic su "Ripeti"



## 6. IMPOSTAZIONI AVANZATE

Verrà ora visualizzato il pulsante «Avanzate». Fare clic su di esso per passare alla pagina di configurazione successiva.



## 7. CONFIGURAZIONE AVANZATA

Ora seleziona la voce "Posta elettronica Internet". Ti verranno quindi

mostrate le opzioni di configurazione estese.



## 8. DATI DEL SERVER

Nome account: inserisci un nome per l'account e-mail.

Il tuo nome: inserisci il tuo nome e cognome.

Server di posta in arrivo: inserisci «rlx9.loginserver.ch». Ciò garantisce che il certificato SSL sia richiesto da «infinityweb.ch» e nessun certificato viene emesso l'avviso.

Tipo di account: selezionare «POP3» o «IMAP4». Ti consigliamo di accedere alle e-mail con IMAP, poiché le e-mail sono archiviate qui sul server. Ciò significa che puoi leggere le e-mail anche da altri computer e dispositivi mobili. Con POP3, le e-mail vengono eliminate dal server dopo essere state scaricate sul computer.

Nome utente: inserire l'indirizzo e-mail da configurare.

Password: la password che hai assegnato per impostare l'indirizzo e-mail in Il mio pannello. Se non si conosce la password, utilizzare le istruzioni per modificare la password dell'e-mail.

Server di posta in uscita: immettere lo stesso valore del server di posta in entrata.

Assicurati che le caselle di controllo «Autenticazione richiesta per il server in uscita» e «Utilizza anche nome utente e password per l'invio di e-mail» siano attivate.

Attiva le caselle di controllo "SSL richiesto per le e-mail in entrata" e "SSL richiesto per le e-mail in uscita" solo se hai inserito il server di posta corretto per il server di posta in entrata e in uscita.



## 9. CONCLUSIONE

Selezionare "Accedi" per testare le impostazioni, salvare l'account e-mail e completare la configurazione